

ПО Форвард Т

# Титровальный объект Бегущая строка



Подготовка к выводу в эфир

*Дата выпуска:  
9 октября 2007 г.*

Краткое руководство



---


## Содержание

Общая информация .....	3
Загрузка титровального проекта в FDO nAir .....	4
Настройка соответствия между кнопками и объектами .....	7
Создание файловой страницы для Бегущей строки .....	8



## Общая информация

Вывод бегущей строки в эфир осуществляется с помощью программы FDO nAir.



Управление титрами в FDO nAir может выполняться с помощью:

- кнопок интерактивного управления (1);
- расписания. Списки заданий для титровальных объектов и кнопки, предназначенные для вставки команд в расписание, находятся на файловых страницах титровальных объектов (2).

Подготовка к выводу бегущей строки в эфир состоит из следующих шагов:



1. Загрузка титровального проекта.
2. Настройка соответствия между кнопкой управления и титровальным объектом Бегущая строка.
3. Настройка файловой страницы с заданиями для бегущей строки.



## Загрузка титровального проекта в FDO nAir

Титровальный проект создается и настраивается в программе FDTitle Designer. Он хранится в файле с расширением SLTitleProj.


1. В основном окне FDO nAir нажмите кнопку Установки. Откроется окно настроек Установки.




2. В диалоге Установки перейдите на закладку Титровальные объекты.
3. Установите флажок Автоматически назначать первые восемь объектов из файла.
4. Нажмите кнопку Титровальный проект.



5. В открывшемся диалоге выберите нужную папку и укажите имя файла проекта, нажмите кнопку Открыть.



6. Полный путь к файлу с проектом отобразится в текстовом поле.
7. Титровальные объекты автоматически распределятся по кнопкам управления.
8. Закройте окно настроек.





9. На кнопках отобразятся имена соответствующих объектов и заданий.

9


F9 БегучкаНовости Fair.БегучкаНовости.SL	F10 Часы3 Fair.Часы3.SLTitleTsk	F11 БегучкаЭконом Fair.БегучкаЭконом.SL	F12 БегучкаСофтЛаб Fair.БегучкаСофтЛаб.SL
▼  00:03:40	▼  00:00:00	▼  00:00:44	▼  00:01:28
^F9 ВалютаИндексы currency.SLMovieList	^F10 Приветствие Greeting.spt	^F11 Фейерверк	^F12
▼  00:00:12	▼  00:00:05	▼  00:00:00	: :



## Настройка соответствия между кнопками и объектами

Можно изменить распределение кнопок между титровальными объектами.

1. Проверьте, что открыт требуемый проект.
2. Откройте выпадающий список нужной кнопки.
3. Выберите название назначаемого объекта.
4. Повторите эти шаги требуемое число раз.
5. Для того чтобы принять изменения и закрыть окно установок, нажмите кнопку **Заккрыть**.







## Создание файловой страницы для Бегущей строки

Для управления каждым титровальным элементом Бегущая строка может быть создана своя файловая страница.

1. Перейдите к файловым страницам Титровальные объекты: нажмите кнопку Титровальные объекты.
2. Разверните группу элементов настройки страницы: на любой вкладке нажмите кнопку Свойства папки.




3. Нажмите кнопку Новая папка. Будет создана новая файловая страница.







Все дальнейшие шаги выполняйте на новой странице.



4. В поле Имя папки введите имя файловой страницы. Это имя будет отображаться в заголовке данной файловой страницы.
5. Выберите титровальный объект, предназначенный для показа Бегущей строки: откройте выпадающий список Титр. объект, выберите из списка нужный титровальный объект.
6. Настройте фильтр файлов: откройте выпадающий список Фильтр файлов, выберите нужные типы файлов-заданий. Для бегущей строки: \*.spt;\*.txt.
7. Настройте путь к папке с файлами заданий: нажмите кнопку Задать каталог.
8. С помощью стандартного диалога выберите нужную папку и один из файлов в ней. Нажмите кнопку Открыть.
9. В таблице появится список файлов, которые находятся в указанной папке и имеют расширения заданного типа.
10. Чтобы свернуть группу элементов настройки страницы нажмите кнопку Свойства папки.
11. Для создания следующей страницы повторите шаги 3-10.
12. Удалить текущую файловую страницу можно, нажав кнопку Удалить папку.



---

## Полезные ссылки

**Линейка продуктов ФорвардТ: описание, загрузка ПО, документация, готовые решения**

<http://www.softlab-nsk.com/rus/forward>

### **Техподдержка**

e-mail: [forward@sl.iae.nsk.su](mailto:forward@sl.iae.nsk.su)

[forward@softlab-nsk.com](mailto:forward@softlab-nsk.com)

### **Форумы**

<http://www.softlab-nsk.com/forum>